

Model 3 Dámský svetr

Pro vel. 36/38 = čísla vlevo, pro vel. 40 = čísla uprostřed, pro vel. 42/44 = čísla vpravo. Pokud je udán pouze jeden údaj, pak platí pro všechny velikosti.

Materiál: Zermatt od Schoeller + Stahl

50% čistá vlna superwash, 40% polyakryl, 10% viskóza, délka návinu = ca. 95 m / 50 g

Barva 14 kolibri 400 / 450 / 500 g

Jehlice : Jehlice č. 5, 6 a 7 mm od fy Schoeller + Stahl

Ostatní potřeby: 11 kovových knoflíků od fy Prym, Art. 311705

Lem:

2 hladce, 2 obrace střídavě na jehlicích č. 5 u lemu na PD i ZD a rukávech, na jehlicích č. 6 na límci.

Základní vzor : (Zkušební vzorek 13 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)

Lícový žerzej, tj. líc hladce a rub obrace na jehlicích č. 6-7

Zkrácené řady:

Na konci lícové řady necháme neupleteno odpovídající počet ok, práci obrátíme a nahodíme 1 oko na pravou jehlici. Dále pleteme řadu obrace. V následující lícové řadě pleteme až k nahozenému oku, pak spleteme nahozené oko s následujícím okem hladce a pleteme dále přes udaný počet ok.

Pracovní postup:

Tento model je pletený příčně v jednom kuse se sedlem pleteným zkrácenými řadami.

Začneme na levé straně zadního dílu na 35 / 34 / 33 ok a pleteme základním vzorem.

Pro průramek přidáváme na levém okraji práce v každé následující 2. řadě 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2 a 1 x 1 oko / 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2 a 1 x 1 oko / 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 1, 1 x 2 a 1 x 1 oko = 41 / 43 / 45 ok.

V následující lícové řadě nahodíme pro sedlo 1 x 26 ok a přidáme k práci na levém okraji = 67 / 69 / 71 ok. Pleteme 8 řad přes všechna oka základním vzorem. Pak pleteme sedlo na levém okraji práce zkrácenými řadami A takto: posledních 25 ok necháme stát a práci otočíme.

V dalších lícových řadách necháme stát ještě posledních 1 x 20, 1 x 15, 1 x 10 a 1 x 5 ok a práci otočíme. Pak zase pleteme 8 řad základním vzorem přes všechna oka. Pak zase pracujeme zkrácené řady A ještě jednou. Pak pleteme přes všechna oka 6 řad základním vzorem (= střed).

Dále pleteme zkrácené řady B takto: necháme stát posledních 1 x 5 ok a práci otočíme, dále pak v dalších lícových řadách necháme stát ještě posledních 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20 a 1 x 25 ok. Dále pleteme opět 8 řad základním vzorem přes všechna oka, pak opakujeme zkrácené řady B ještě jednou a na závěr pleteme opět 8 řad základním vzorem přes všechna oka.

Pak odložíme 26 ok na levém okraji práce, pro průramek ujímáme vedle odložených ok zrcadlově k přidaným okům prvního průramku a zbývajících 35 / 34 / 33 ok odložíme – pravá strana je dopletena.

Nyní nahodíme pro pravý rukáv 42 / 39 / 36 ok a pleteme základním vzorem. Pro zkosení u nasazení rukávu přidáváme na levém okraji práce v každé 2. řadě 6 / 9 / 12 ok – tak jak je popsáno u zadního dílu = 48 ok. V následující lícové řadě přidáme do práce odložených 26 ok sedla zadního dílu a pleteme 1 x zkrácené řady A, pak 6 řad základním vzorem přes všechna oka, pak pleteme zkrácené řady následovně: necháme stát posledních 1 x 15 ok a práci otočíme, dále pak necháme v následující lícové řadě stát posledních 1 x 5 ok a pak pleteme 2 řady základním vzorem přes všechna oka (= střed rukávu). V následujících lícových řadách necháme stát ještě posledních 1 x 5 a 1 x 15 ok, pak pleteme 6 řad základním vzorem přes



všechna oka a pak pleteme zkrácené řady B 1 x. Pak odložíme 26 ok na levém okraji práce, pro zkosení u nasazení rukávu ujímáme zrcadlově k přidávání na začátku = 42 / 39 / 36 ok a tato oka odložíme.

Nyní nabere odložených 35 / 34 / 33 ok ze zadního dílu a na levém okraji práci přidáme 6 / 9 / 12 ok – tak jak je popsáno u průramku zadního dílu = 41 / 43 / 45 ok. Odložených 26 ok sedla připojíme na levém okraji práce = 67 / 69 / 71 ok. Dále pleteme sedlo zkrácenými řadami stejně jako na zadním díle, jen pro přední krční výstřih současně začneme s ujímáním na levém okraji práce – tj. ujmete v každé 2. řadě 9 x 1 oko a pak zase zrcadlově ujmutá oka v každé 2. řadě přidáme. Po cca 41 cm od konce průramku (sedlo musí pasovat se zadním dílem) opět odložíme 26 ok sedla, průramek pracujeme zrcadlově a zbývajících 35 / 34 / 33 ok odložíme. Levý rukáv pleteme stejně jako pravý rukáv.

Dohotovení:

Odložených 26 ok sedla (na levém rukávu) přišijeme pletacím stehem (neviditelně) na 26 ok nahozených na zadním dílu. Levý postranní šev a rukáv sešijeme matracovým stehem. Švy vsazení rukávů sešijeme matracovým stehem.

Lem rukávu Nahodíme 32 ok a pleteme 12 cm lemem v kruhových řadách

Lem: Nahodíme 124 / 132 / 140 ok a pleteme 12 cm lemem v kruhových řadách
Oka poslední kruhové řady rovnoměrně přišijeme na spodní okraje rukávů a předního a zadního dílu.

Límeček:

Začneme na 78 ok a pleteme 20 cm lem. Oka poslední řady rovnoměrně přišijeme do krčního výstřihu, přičemž na předním středu necháme volné 4 cm. Z okrajů nabere 32 ok a pleteme 4 cm lem, přičemž vypracujeme ve vzdálenosti 2 cm na pravém lemu 2 knoflíkové dírky a na levém lemu 3 knoflíkové dírky. Knoflíkovou díрку pleteme takto: od pravého okraje práce * 3 hladce., 2 hladce splést, 1 nahodit *, od * do * na pravém lemu ještě 1 x opakujeme, na levém lemu ještě 2 x opakujeme. Zbylá oka uzavřeme v rytmu vzoru. Okraje líšt našijeme na límeček ve středu předního dílu, přičemž leží pravý lem nahoře, přední díl uprostřed a levý lem vespod. Našijeme 2 knoflíky na spodní levý lem. Límeček přeložíme ven a našijeme 3 knoflíky na na pravý lem. Na každý lem rukávu přišijeme vedle bočního švu 3 knoflíky – viz foto.

