

## Model 28 Pánský svetr

Pro vel. 48 = čísla vlevo, pro vel. 50/52 = čísla uprostřed, pro vel. 56 = čísla vpravo. Pokud je udán pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

### Materiál: Limbo Color od fy Schoeller + Stahl

100% čistá vlna superwash, délka návinnu = ca. 125 m / 50g  
Barva 2524 kohle 650 / 700 / 750 g

### Tento model se dá také uplést z následujících přízí:

Merino Mix, Zimba, Klassik mit Teflon

**Jehlice** : Jehlice č. 3,5 a 4 mm od fy Schoeller + Stahl

**Ostatní potřeby:** zip dlouhý 30 cm , začišťovací proužek  
cca. 40 / 45 / 50 cm

### Lem:

2 hladce, 2 obrace, střídavě na jehlicích č. 3,5

### Vzor lemů:

Stále hladce – tj. líc i rub na jehlicích č. 3,5

### Základní vzor 1: (Vzorek 20 ok a 30 řad = 10 x 10 cm)

Lícový žerzej na jehlicích č. 4

### Základní vzor 2

Na jehlicích č. 4

Lícová řada hladce, rubová řada obrace, lícová řada hladce, rubová řada hladce, lícová řada obrace, rubová řada hladce – těchto 6 řad 3 x opakujeme = 6 cm

### Zdůrazněné ujímání:

1 krajové oko, 1 oko hladce, 1 hladce splést, atd. na konec řady, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, krajové oko

### Pracovní postup:

#### Zadní a přední díl se plete napříč. Začínáme u pravého postranního švu zadního dílu.

Začneme na 66 / 68 / 70 ok a pleteme základním vzorem 1. Pro průramky přidáváme v každé následující 2. řadě na pravém okraji práce 6 / 8 / 9 x 1 oko. Po 4 / 5 / 6 cm od začátku nahodíme na pravém okraji práce nových 1 x 36 / 36 / 37 ok = 108 / 112 / 116 ok. Nyní pleteme 1 x základní vzor 2, pak pokračujeme dále základním vzorem 1. Pro náramenice po 7 cm od začátku přidáme na pravém okraji práce 1 x 1 oko a dále po dalších 10 / 12 / 14 cm ještě 1 x 1 oko. Po 26 / 28 / 30 cm od začátku jsme dosáhli středu zadního dílu, druhou polovinu dílu dopleteme zrcadlově. Jakmile skončíme s ujímáním levého průramku (po 52 / 56 / 60 cm od začátku), tak jsme docílili levý postranní šev. Oka neukončujeme.

Dále pleteme **Přední díl** stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih po 17 / 19 / 21 cm od levého postranního švu uzavřeme na pravém okraji práce x 5, 1 x 3, 1 x 2 a 4 x 1 oko. Pro lemy rozparku po 25 / 27 / 29 cm od levého postranního švu pleteme na pravém okraji práce přes 44 ok vroubek. Ostatní oka pleteme základním vzorem 1. Po 1 cm 44 ok rozparku uzavřeme. V následující řadě 44 ok znovu nahodíme a druhou polovinu předního dílu dopleteme zrcadlově. Po 104 / 112 / 120 cm od začátku oka odložíme. Pak sešijeme oba postranní švy matracovým stehem („neviditelně“).



## Rukáv:

Začneme na 54 / 58 / 62 ok a pleteme 9 cm lem. Dále pleteme základním vzorem 1. Po 33,5 / 33 / 32,5 cm od lemu pleteme 1 x základní vzor 2, dále pokračujeme opět základním vzorem 1. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 10. řadě 10 x 1 oko = 74 / 78 / 82 ok. Pro rukávovou kouli ujímáme po 49,5 / 49 / 48,5 cm od začátku následovně:

Pro vel. 48: oboustranně uzavřeme 1 x 2 oka, dále ujímáme zdůrazněně v každé další 2. řadě 5 x 1 oko, v každé 4. řadě 5 x 1 oko a v každé 2. řadě 6 x 1 oko

Pro vel. 50/52: : oboustranně uzavřeme 1 x 2 oka, dále ujímáme zdůrazněně v každé další 2. řadě 6 x 1 oko, v každé 4. řadě 4 x 1 oko a v každé 2. řadě 8 x 1 oko

Pro vel. 56: : oboustranně uzavřeme 1 x 2 oka, dále ujímáme zdůrazněně v každé další 2. řadě 7 x 1 oko, v každé 4. řadě 3 x 1 oko a v každé 2. řadě 10 x 1 oko

Po 64 cm od začátku zbylých 38 ok uzavřeme. Druhý rukáv pleteme stejně.

## Dohotovení:

Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice, přičemž na vnitřní straně přišijeme přes šev šikmý proužek od jednoho ramene přes zadní krční výstřih k druhému rameni. Přitom přesně dodržíme rozměry udané ve střihu. Pro **límeček** nabereme z výstřihu 114 ok a pleteme 24 cm lem. Zip přišijeme pod připletené lemy rozparku. Límeček přehneme na polovinu dovnitř, přičemž mezi přichytíme stužku zipu. Pro **podšádky** zipu nahodíme 6 ok a pleteme 23 cm lícovým žerzejem. Podšádky našijeme zevnitř proti stužce zipu. Pro spodní lem nahodíme 220 / 240 / 260 ok a pleteme v kruhových řadách 9 cm lem. Oka poslední řady rovnoměrně přišijeme na spodní okraj zadního a předního dílu.

