



## Model 6 Dámský letní svetr

Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou.  
Pokud je udán pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti

### Materiál: Spray značky Schoeller+Stahl

100% bavlna, délka návinu = ca. 140 m / 50 g

barva 01 blue 250 (300) 350 g

**Jehlice:** č. 3 + 4 a háček č. 4 značky Schoeller+Stahl

### Vzor lemu:

2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3

**Základní vzor:** (vzorek práce: 16 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)

1. řada: krajové oko, \*2 oka hladce splést, 1 nahodit\*, 1 hladce, krajové oko

3. řada: krajové oko, \*1 hladce, 1 nahodit\*, 1 hladce, krajové oko (nahozená oka necháme v rubové řadě spadnout)

5. řada: krajové oko, 1 hladce, \*1 nahodit, 2 oka anglicky hladce splést\*, 1 hladce, krajové oko

7. řada: krajové oko, \*1 hladce, 1 nahodit\*, 1 hladce, krajové oko (nahozená oka necháme v rubové řadě spadnout)

Vzor mezi \* neustále opakujeme

V rubových řadách pleteme oka obrace

1. – 8. řadu neustále opakujeme

### Pracovní postup:

#### Zadní díl:

Začneme na 110 (122) 134 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 24 (30) 36 ok = 86 (92) 98 ok.

Pro postranní tvarování přidáváme v každé 8. řadě oboustranně 9 x 1 oko a dále pak v každé 4. řadě 7 x 1 oko = 118 (124) 130 ok.

Pro náramenice uzavřeme pevně po 59 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 1 x 3 a 6 x 4 (5 x 4 a 2 x 5) 2 x 4 a 5 x 5 ok, přičemž dbáme na údaje ve střihu. Po 65 cm od začátku zbylých 64 ok uzavřeme.

#### Přední díl:

Pleteme stejně jako zadní díl.

#### Dohotovění:

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout.

Sešijeme postranní švy a náramenice matracovým stehem, přičemž v postranních švech necháme 22 cm otevřených pro průramky.

Krční výstřih obháčkujeme kruhovou řadou krátkých a račích sloupků.

