

Funny & More 2009-10

Model 10 Bolerko

Pro velikost 36 = čísla před závorkami, pro vel. 38/40 = čísla v závorkách, pro vel. 42 = čísla za závorkami. Pokud je udán jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

Materiál: Big Ball Funny značky Schoeller + Stahl

100% polyester (mikrovlákno, délka návinu = ca. 80 m / 200 g

Barva 15 cassis 250 (300) 350 g

Jehlice: jehlice č. 9 + háček č. 4 značky Schoeller + Stahl

Základní vzor : (vzorek: 6 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)

Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace), přičemž bambulky také pleteme.

Tip:

Při použití nového klubka položte tenké úseky příze obou klubek paralelně a sešijte je tenkým šicím hedvábím.

Pracovní postup:

Přední a zadní díly se pletou v jednom kuse, bez postranních švů.

Začneme na 47 (51) 55 ok a pleteme základním vzorem. Po 17 (18) 19 cm od začátku rozdělíme práci ve výši průramků následovně: 11 (12) 13 ok uplést, 2 oka uzavřít, 21 (23) 25 ok uplést, 2 oka uzavřít, 11 (12) 13 ok uplést. Z obou stran uzavřených ok ujmeme ještě v každé následující 2. řadě 1 (1) 2 x 1 oko = 10 (11) 11 ok přední díl, 19 (21) 21 ok zadní díl, 10 (11) 11 ok druhý přední díl.

Pro výstřih na předním dílech ujmeme po 28 (30) 32 cm od začátku na vnějším okraji 1 oko a dále pak ještě v každé následující 2. řadě 4 x 1 oko. Po 36 (38) 40 cm od začátku uzavřeme pro náramenice předního dílu 5 (6) 6 ok a pro zadní krční výstřih uzavřeme zbylých 19 (21) 21 ok.

Dohotovení:

Ramenní švy sešijeme tenkou přízí ve vhodné barvě. Přední okraje obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků následovně: po 1. bambulce uháčkujeme 1 krátký sloupek tenkým úsekem příze, * 3 bambulky přejdeme (= smyčka), 1 krátký sloupek tenkým úsekem příze, 2 bambulky přejdeme, 1 krátký sloupek tenkým úsekem příze. Vzor od * neustále opakujeme.

